

AccessCard かんたん操作マニュアル

お客様の現在地からサロンまでの距離を自動で測る「道案内カード」の設定方法

このマニュアルは、ホームページを訪れたお客様に、「今いる場所からサロンまであとどれくらい（何メートル、何キロ）離れているか」をその場でパッと表示し、タップするだけでGoogleマップの道案内を開くことができる特別なカードの設定方法を、優しく解説したものです。

1. サロンの場所を設定する（最重要設定）

お客様の現在地から正しく距離を測るために、まずはあなたのネイルサロンの正確な位置を登録します。

設定1 Store Name（サロン名）

あなたのネイルサロンの名前を入力します。

（例）Nail Salon Pinky と入力すると、お客様がまだ距離を測っていないときの最初の画面にこの名前が表示されます。

設定2 Lat / Lng（サロンの位置情報：緯度・経度）

サロンがある場所の正確なピンポイントの数値を入力します。

調べ方 Googleマップでサロンの場所を長押しすると、35.6585, 139.7013 のような細かい数字が出てきます。この左側の数字を**Lat**に、右側の数字を**Lng**に入力してください。

※ここを間違えると、全く違う場所からの距離を測ってしまうので、必ず半角の数字で慎重に入力してください。

設定3 Place ID（Googleマップの登録ID）

Googleマップ上であなたのサロンに割り当てられている固有の番号（空欄でも動きます）です。ここを入れておくと、お客様がカードをタップしたときに、ピンポイントであなたのサロンのGoogleクチコミや店舗情報が開くようになります。

設定4 Update (s)（位置を読み直す間隔）

歩いているお客様の現在地を「何秒ごとに新しく読み直すか」の設定です。

標準では3（3秒ごと）になっています。これにより、お客様がサロンに近づくにつれて、画面の中の距離メーターがリアルタイムに減っていく、感動的な演出が生まれます。

2. カードの文字を日本語に変える（Content の設定）

最初の状態では英語になっている案内文字を、サロンのお客様層に合わせて分かりやすい日本語に書き換えます。

- **Header（一番上の見出し）**：初期値は ACCESS です。ここを サロンへのアクセス や ここからの距離 に書き換えます。

- **Locating (検索中の文字)** : お客さまがボタンを押して、GPSで現在地を探している間の表示です。サロンまでの距離を計算中... などに変えると親切です。
- **Footer (Init) (最初のボタン文字)** : まだ距離を測っていない時の文字です。ここをタップして距離を測る や 当サロンまでの距離をみる に変更します。
- **Footer (Active) (測定中のボタン文字)** : 距離が表示された後の文字です。タップしてGoogleマップで道案内と入れておくと、次の行動がわかりやすくなります。

✨ 3. サロンの雰囲気に合わせて見た目を変える (Style の設定)

ネイルサロンのブランドカラーやホームページのトーン&マナーに合わせて、色や形を自由に調整します。

Accent (アクセントカラー)

距離を表す進行度メーターの色、ピンのアイコン、方角を指すコンパス(矢印)の色になります。サロンのテーマカラー(ピンク、ベージュ、ゴールドなど)を選ぶと統一感が出ます。

Luster (上品な光沢エフェクト)

このスイッチを「はい(True)」にしておくと、お客さまがマウスを重ねたりスマホで触れたりしたときに、カードの表面にじわっと真珠のような美しい上品な光の艶(グラデーション)が走ります。サロンの上質感を演出するおすすめの機能です。

Shadow (ふんわり立体感)

スイッチをONにすると、カードの後ろにふんわりとした柔らかい影がつき、高級感のある立体的なボタンになります。

💖 お客さまの画面での実際の動き方

お客さまがホームページを開くと、最初はサロン名が表示されています。下部のボタンをポチッと押すと、スマホのGPSが動き、画面のメーターがビューンと伸びて「あと 450 m」「あと 1.2 km」のようにサロンまでの距離を表示します。

さらに親切な機能として、お客さまから見てサロンがどの方角にあるかを示す「小さな矢印コンパス」も自動で出現し、お客さまが歩く向きに合わせてリアルタイムにくるくる回って道案内をサポートします。